

Modulo Speedypallet.it per Magento

Il modulo speedypallet.it per Magento offre la possibilità di connettere il proprio sito di commercio elettronico Magento alla piattaforma di calcolo “costo spedizioni” di speedypallet.it

Potrete gestire la configurazione direttamente dal pannello di controllo di Magento inserendo la chiave che il servizio clienti SpeedyPallet.it vi ha consegnato al momento dell’attivazione.

Cos’è un modulo Magento?

Un modulo Magento non è altro che un’estensione delle funzionalità del software ecommerce Magento.

Quale versione il modulo supporta?

Il modulo supporta pienamente l’ultima versione del progetto Magento. I test effettuati ci dimostrano il suo funzionamento dalla versione 1.8.x all’ultima versione disponibile. Si fa presente che il progetto della Varien (Magento) è in continua evoluzione e non è stata ancora rilasciata una versione completa del software. A tal proposito gli aggiornamenti del progetto sono legati agli aggiornamenti di Magento.

Installazione del modulo

Dopo aver installato Magento e scaricato il modulo speedypallet.it potrete scaricare il file compresso contenente il modulo. Decomprimete il file nel vostro computer ed inviate la cartella app nella cartella di root del vostro sito internet via FTP. Entrate nell’area amministrativa di Magento (se eravate già dentro l’area amministrativa scollegatevi e ricollegatevi).

- **Svuotate la Cache di Magento**
- Accedete a: **Sistema -> Configurazione -> Metodi di Spedizione**, troverete il nuovo modulo installato.

In ogni caso suggeriamo caldamente a tutti coloro non tecnici di richiedere il servizio di installazione del modulo.

Configurazione del Modulo di Pagamento

L’impostazione del modulo avviene attraverso il pannello di controllo di Magento che provvede ad una semplice gestione della configurazione di tutto il negozio. Accedere all’area amministrativa di Magento e fare click su **Sistema > Configurazione** e successivamente fare click nel menu a sinistra **Metodi di Spedizione > Speedypallet.it**

Speedypallet.it		
Abilitato	<input type="text" value="Si"/>	[SITO WEB]
Chiave utente	<input type="text" value=""/>	[MISTA NEGOZIO]
Titolo	<input type="text" value="Speedypallet.it"/>	[MISTA NEGOZIO]
URL WBS SET	<input type="text" value="http://www.speedypallet.it/webservice/magento/rice"/>	[MISTA NEGOZIO]
URL WBS GET	<input type="text" value="http://www.speedypallet.it/webservice/magento/cal"/>	[MISTA NEGOZIO]
Ricarico %/€	<input type="text" value="Fisso"/>	[MISTA NEGOZIO]
Ricarico	<input type="text" value=""/>	[SITO WEB]
Spedizioni a Paesi consentiti	<input type="text" value="Tutti i Paesi Permessi"/>	[SITO WEB]
Spedizione a Paesi specifici	<input type="text" value="Alghranistan"/> <input type="text" value="Albania"/> <input type="text" value="Algeria"/> <input type="text" value="Andorra"/> <input type="text" value="Angola"/> <input type="text" value="Anguilla"/> <input type="text" value="Antaride"/> <input type="text" value="Antigua e Barbuda"/> <input type="text" value="Antile Olandesi"/> <input type="text" value="Arabia Saudita"/>	[SITO WEB]
Peso Minimo Consentito	<input type="text" value=""/>	[SITO WEB]
Ordine	<input type="text" value="10"/>	[SITO WEB]

- Abilitato**
 Controllo dello status del modulo. Se attivo, sarà visibile nella fase di checkout
- Chiave Utente**
 Chiave alfanumerica inviata dal servizio clienti speedypallet.it durante la sottoscrizione del servizio
- Titolo**
 Titolo presentato al cliente durante la fase di checkout
- URL WBS SET**
 Impostare http://www.speedypallet.it/webservice/magento/ricevi_ordine.php

- **URL WBS GET**

Impostare <http://www.speedypallet.it/webservice/magento/calcola.php>

- **Posizione**

Posizione del metodo di spedizione all'interno della lista presente nella pagina di checkout

- **Ricarico %/€**

Specificare se Fisso o in Percentuale.

I prezzi mostrati saranno calcolati sulla base dei tuoi listini personalizzati, se disponibili, e potrai decidere in completa autonomia se e in quale percentuale applicare una maggiorazione.

- **Ricarico**

Specificare importo di ricarico che verrà applicato alle quotazioni della piattaforma.

- **Spedizioni a Paesi consentiti**

Paesi in cui applicare il metodo di spedizione

- **Paesi specifici in cui applicare il pagamento**

- **Peso Minimo Consentito**

Impostare la soglia minima di peso superata la quale si attiverà automaticamente il modello di calcolo speedypallet. Vi ricordiamo che superata tale soglia (solitamente 70kg) l'imballo della merce da spedire dovrà tassativamente essere su pallet!

Installare il modulo di speedypallet.it sul vostro negozio Magento è molto semplice ma bisogna tener presente alcuni passi necessari.

- Fare click nel link di scaricamento del modulo riportato nell'email ricevuta.
- Scompattare il file
- Accedere via FTP al vostro piano hosting ed entrare nella cartella radice del vostro sito Magento.
- Trascinare la cartella App contenuta dentro il file zip all'interno del vostra cartella radice precedentemente indicata.
- Controllare i permessi delle cartelle appena inviate. Devono avere i permessi: 777 come richiesto da Magento.
- Aggiornare la cache di Magento

Configurazione dei Prodotti

Per calcolare i costi di spedizione delle merci che i tuoi clienti stanno acquistando è necessario impostare alcuni parametri all'interno del dettaglio articolo.

I prezzi mostrati saranno calcolati sulla base dei tuoi listini personalizzati.

Informazioni prodotto

Generale
Prezzi
Informazioni Meta
Immagini
Profilo Ricorrente
Design
Opzioni regalo
Speedypallet.it
Inventario
Categorie
Prodotti correlati (scheda prodotto)
Prodotti in up sell (scheda prodotto)
Prodotti in cross sell (carrello)
Recensioni prodotto
Tag prodotto
Prodotti etichettati dai clienti
Opzioni personalizzate

Test prodotto 3 (Default)

Speedypallet.it	
Peso massimo (KG)	700
Lato corto (cm)	100
Lato lungo (cm)	200
Altezza (cm)	100
Ragione Sociale	Prova
Stato	IT
Indirizzo	Via Gatti 3/51
Città	Pontassieve
CAP	50065
Località	Pontassieve
Provincia	FI
Abilitato	Si

- **Peso Massimo (KG)**

Indicare in base alla tipologia, al volume, al peso della merce venduta, il limite massimo in Kg che si può imballare su un SINGOLO PALLET. Se l'ordine del cliente finale supera tale peso preimpostato il sistema splitterà l'ordine considerando 2 o più pallet in base al peso complessivo. Peso max consentito kg 1200 a pallet!

- **Lato corto (cm)**

Lato corto del pallet; specificare valore intero in cm es: 1 = 1cm (max 160cm)

- **Lato Lungo (cm)**

Lato corto del pallet; specificare valore intero in cm es: 1 = 1cm (max 300cm)

- **Altezza (cm)**
Altezza del pallet; specificare valore intero in cm es: 1 = 1cm (max 230cm)
- **Ragione sociale** (del magazzino)
Specificare la ragione sociale; nominativo che indentifica dove attualmente è in giacenza la merce
- **Stato** (del magazzino)
Specificare codice ISO dello stato / Paese dove si trova il magazzino; Dove trovare I codici iso? https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
- **Indirizzo** (del magazzino)
- **Città** (del magazzino)
- **CAP** (del magazzino)
- **Località** (del magazzino)
- **Provincia** (del magazzino)
Specificare sigla della provincia; Es: Modena = MO
- **Abilitato**
Se uguale a SI il modulo calolerà I costi di spedizione utilizzando la piattaforma speedypallet;
in caso contrario NO

Come procedere con l'evasione dell'ordine?

Una volta ricevuto l'ordine sarà necessario creare la spedizione.

VENDITE > ORDINI > SELEZIONARE L'ORDINE DESIDERATO

 **Ordine # 10000075 | 17/giu/2015 16:57:53**

 **Indietro**

Modifica

Annulla

Invia email


Blocca

 **Fattura**

 **Spedisci**

Stampa

Controllare la marce da spedire quindi click su “INVIA SPEDIZIONE”



Vantaggi del Modulo speedypallet.it

- Spedire con un click direttamente dall'interfaccia admin di magento;
- Costi di trasporto aggiornati in TEMPO REALE;
- **EVITA L'INSERIMENTO DI TABLE RATES IN FORMATO EXCEL;**
- Permette un ricarico sui prezzi di spedizione;
- Prevede la “triangolazione” per spedizioni che avvengono da più magazzini; molto utile per il DROPSHIPPING;
- E' possibile decidere, in autonomia, quali prodotti del proprio inventario prevedono una spedizione con speedypallet.it e quali no.
- **IL PROCESSO DI SPEDIZIONE E' COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO, LA SPEDIZIONE NON NE' PIU' UN PROBLEMA!**

Ulteriori Informazioni

La richiesta di assistenza tecnica per qualsiasi errore riscontrato durante la fase di installazione, configurazione, uso del modulo avrà un costo di un'ora di Assistenza Tecnica Magento per il controllo, la correzione e la riconfigurazione del modulo. Per qualsiasi richiesta di assistenza contattare il nostro Servizio Clienti al 0536 850511 o via mail info@speedypallet.it